프릭샷 플러스 사용 가이드

프릭샷 플러스 가이드

이용 가이드

01 프릭샷 플러스 실행하기

인스톨러 실행 방법 4p

방송 환경 선택하기 5p

02 주요 방송 기능 설정하기

주요 방송 기능 설정하기 6p

방송정보 9p

채팅창 11p

03 방송 송출기능 안내

비디오 설정 안내 15p

장면, 화면 소스 추가하기 17p

브라우저 상호작용 20p

Spout 버추얼 소스 추가하기 21p

SOOP 전자비서 소스 추가하기 22p

오디오 믹스 사용하기 23p

방송 송출하기 24p

04 기타

스튜디오 모드 26p

SOOP AI 27p

05 F.A.Q

F.A.Q 29p


1. 프릭샷 플러스 실행하기

1-1. 인스톨러 실행 방법

✚ 프릭샷 플러스 인스톨러 실행 방법




1 STEP 1. 프릭샷 플러스 실행하기



2 STEP 2. 설치 버튼 선택

❗ **한국어로** 필수 선택해주세요



3 STEP 3. 로그인 후 실행 완료

1-2. 방송 환경 선택하기

✚ 원하는 방식으로 방송 환경 선택하기


신규는 물론 기존 프릭샷, OBS 세팅도 그대로 가져올 수 있어요!

1 프릭샷 세팅 가져오기

‘이전에 저장한 Settings 폴더’ 에서
프릭샷 설정을 불러오기


3 OBS 세팅 파일 가져오기

1. ‘장면모음 파일 저장 폴더’ 세팅 파일 가져오기
2. ‘프로파일 저장 폴더’ 세팅 파일 가져오기



2 신규 프릭샷 플러스 시작하기

신규 프릭샷 플러스를 선택하면 새로 세팅이 가능하며
‘프리셋’ 을 통해 손쉽게 방송을 시작할 수 있습니다.



3-1 OBS 파일 적용하기


장면 모음 파일, 프로파일 두 가지 모두
가져왔으면 ‘적용’ 버튼 선택


2. 주요 방송 기능 설정하기

2-1. 주요 방송 기능 설정하기

+ 독블록

블록을 조정하여 개인에게 편한 방송 환경을 배치해보세요.





1. 방송 정보, 장면 소스 리스트, 오디오 믹서는 기본 블록에 자동 배치
2. ↔ 상하좌우 패널 넓이 조절 가능
3. 원하는 위치로 드래그하여 자유롭게 레이아웃 설정해보세요.

2-1. 주요 방송 기능 설정하기

+ SOOP 슬라이드 메뉴에서 주요 서비스 사용하기

프릭샷 플러스 내에서 주요 방송 기능을 사용해보세요.


1 프로필 선택

2 슬라이드 메뉴

슬라이드 메뉴에서 미션, 투표, 확장 프로그램,
전자비서 리모컨 등 방송에서 필요한
기능들을 사용할 수 있습니다.
※ 채널 별로 메뉴가 달라질 수 있습니다.

3 장면/소스 리스트 & 오디오 믹서

메인 블록에 있는 장면/소스 리스트와
오디오 믹서의 실행 상태 여부를 알 수 있습니다.



2-1. 주요 방송 기능 설정하기

SOOP 슬라이드 메뉴에서 주요 서비스 사용하기

프릭샷 플러스 내에서 주요 방송 기능을 사용해보세요.

방송정보

- 방송시 방송정보 블록 설정 가능

채팅

- 방송 시 채팅 창 설정 가능

라이브 오버레이

- 게임이나 프로그램 실행 중에도 방송 정보를 화면 위에서 바로 확인 가능

미션

- 도전미션, 대결미션 설정 가능

투표

- 투표 기능 설정과 목록 확인

확장 프로그램


- 다양한 확장 플러그인 사용

전자비서 리모컨

- 채팅, 알림, 선물 자막, 배너 등 방송에 필요한 기능을 편리하게 제어 가능

다시보기 지금 저장

- 원하는 시점에서 제목으로 나누어 VOD 저장
- 5분 미만 방송의 경우 지금 저장 불가




2-2. 방송정보

✚ 설정 > 송출

설정 > 송출 페이지에서 더 많은 방송 정보 기능을 수정할 수 있습니다.

1 메인 블록 > 방송정보


프릭샷 플러스를 실행한 후, 메인 블록에서 방송 제목, 카테고리, 유저 수, UP 수는 물론 연령 제한, 잠금 여부, 탐방 허용 등 다양한 방송 정보를 손쉽게 설정할 수 있습니다.



'블록 닫기' 후 방송 정보가 없어졌어요!

[1] 좌측 상단 선택 > [2] 방송 정보 를 누르면 다시 노출 됩니다.

2 방송상세 설정



2-1 방송 정보 탭

종료 인사말 추가 설정 가능

2-2. 방송정보

✚ 설정 > 송출

설정 > 송출 페이지에서 더 많은 방송 정보 기능을 수정할 수 있습니다.

2-2 방송 속성 탭

방송 숨김, 연령제한, 비밀번호 설정 등 방송 속성 설정 가능



2-3 권한 관리 탭

등급 별 관리, 블랙리스트 관리,클립 /Catch 블랙리스트 관리 등 방송 권한 설정 페이지로 이동가능




2-3. 채팅창

+ 채팅창 주요 기능 안내

다양한 채팅 기능을 설정 할 수 있습니다.

1 메뉴

닉네임 클릭 후 채팅 금지, 선물하기, 쪽지 보내기, 채팅 신고 기능을 사용할 수 있습니다.



스트리머 기준

매니저 기준


2 채팅창 > 세레머니 이미지 추가하기

[이미지 화면에 추가] 버튼을 눌러 보세요.
채팅에 있는 세레머니 이미지가 방송 화면에 추가 됩니다.



3 더보기

강제 퇴장 인원, 스트리머 공지, 채팅 규칙,채팅 설정 등을 더보기에서 확인하고 개인에게 맞는 방송 환경 만들어보세요.




2-3. 채팅창


+ 채팅창을 설정해보세요

다양한 채팅 기능을 설정할 수 있습니다.

4 채팅 설정 > 일반 설정, 기타 설정



일반 설정에서 글자 크기, 정렬 방식, 닉네임 색상 설정을
활용하여 원하는 채팅 스타일을 만들어보세요.



기타 설정에서 채팅 도우미, 팬 채팅 색 설정,
채팅창 금칙어 설정이 가능합니다.

2-3. 채팅창


+ 채팅창을 설정해보세요


다양한 채팅 기능을 설정 할 수 있습니다.


5 채팅 관리


채팅 관리에서 '채팅창 얼리기', '저속 모드' 기능을 통해
채팅을 일시적으로 멈추거나, 원하는 속도로 조절할 수 있습니다.

채팅창을 얼린 후 **!얼음, !땡** 명령어를
채팅창에 써보세요. 채팅창을 얼리고, 녹일 수 있습니다.









3. 방송 송출기능 안내


3-1. 비디오 설정 안내

+ 해상도, 화질(비트레이트), 비디오 인코더 설정


1 설정을 눌러주세요

방법 1: 좌측 상단 [☰] > 설정 선택

방법 2:좌측 하단 [⚙] 선택



2 비디오 탭에서 해상도, 화질 (비트레이트), 비디오 인코더를 설정 해주세요




3-1. 비디오 설정 안내

✚ 송출 권장 사항

SOOP 에서 권장하는 해상도는 아래와 같습니다.
개인 PC 사양에 따라 저항 영향이 있을 수 있음으로 본인에게 맞는
환경을 설정해 주시길 바랍니다.

사양	권장 사항
해상도	1920 X1080
화질 (비트레이트)	2000kbps~8000kbps
비디오 인코더	x264, NVENC,H264, NVidia,QSV, AMD 우선 사용 권장



3-2. 방송 송출기능 안내

✚ 장면 소스 리스트에서 '장면' 추가하기

새로운 장면을 추가해 다양한 방송 화면을 활용해 보세요.

1 STEP 1. 장면 소스 리스트에서 '**+ 장면 추가**'선택

예시) 대기 화면 설정

→


2 STEP 2. **장면 이름 입력**

원하는 이름으로 입력 후 '확인' 선택

→

3 STEP 3. 원하는 소스 추가

원하는 소스를 추가 해보세요.



장면 소스 리스트에서 마우스 오버 후 [ ] 아이콘 클릭 시

하단 중앙에 장면소스가 추가 되어, 손쉽게 전환할 수 있습니다.

3-2. 방송 송출기능 안내

✚ 장면 소스 리스트> '화면 구성 소스' 추가하기

장면에서 콘텐츠의 구성에 따라 소스를 추가할 수 있습니다.

1 STEP 1. 장면 소스 리스트에서 **소스** 추가

예시) 게임 캡처 추가

→


2 STEP 2. **기본 소스 탭** > 소스 추가

원하는 장면에 맞춰 소스를 추가할 수 있습니다.

→

3 STEP 3. 각 소스별 속성 창

화면 구성 소스 추가 시, 해당 소스별 속성에서
필요에 따라 추가 소스 설정이 가능합니다.



3-2. 방송 송출기능 안내

✚ 장면 소스 리스트> '선택 화면 캡처 소스' 추가하기

선택화면 소스로 지정 영역 캡처하여 사용해 보세요.

1 STEP 1. 장면 소스 리스트에서 **소스** 추가

예시) 선택 화면 캡처 추가

→


2 STEP 2. 기본 소스 탭 > **선택 화면 캡처** 추가


원하는 장면에 맞춰 특정 화면을 캡처하여 사용할 수 있습니다.

→

3 STEP 3. 각 소스별 속성 창

'캡처하기' 선택, 드래그로 지정한 영역만 캡처·표시합니다.









3-2. 브라우저 소스 상호작용

✚ 브라우저 속성 > ‘상호 작용 중’ 창에서 직접 클릭하기

상호작용 기능은 ‘상호 작용 중’ 창에서 스트리머가 화면 위 웹 요소를 직접 클릭하고 조작할 수 있습니다.






✅ 브라우저 속성 창 경로: 브라우저 소스 > 더블 클릭 > 브라우저 ‘속성’ 창

1 STEP 1. 브라우저 소스 속성에서 ‘**상호 작용**’ 선택 → 2 STEP 2. 클릭 및 입력으로 원하는 화면으로 이동

3-2. 방송 송출기능 안내

✚ 장면 소스 리스트 > ‘Spout2 소스’ 추가하기

Spout 2를 사용하여 버추얼 프로그램 화면을 캡처 해보세요.





1 STEP 1. 기본 소스 > 보조 소스 > Spout 2

기본 소스 탭에서 Spout2 소스 선택

→

2 STEP 2. Spout2 속성 창

화면 구성 소스 선택 시, 해당 소스별 속성에서 세부 항목 설정 가능

3-2. 방송 송출기능 안내

✚ 장면 소스 리스트 > 소스 추가 > SOOP 탭에서 '전자 비서 및 SOOP 소스' 추가하기

SOOP에서만 만나볼 수 있는 영상풍선, 영화, 드라마 등 저작권 콘텐츠 방송 소스 등을 설정할 수 있습니다.

❗ 단, 저작권 콘텐츠 방송은 타 플랫폼 동시송출 불가능 합니다.



1. STEP 1. 장면 소스 리스트에서 **소스** 추가

   예시) 알림 소스 추가

→

2. STEP 2. **SOOP 탭** > 소스 추가

   전자비서 소스 > 알림 소스 선택

→

3. STEP 3. 각 소스별 속성 창

   속성 창 값 확인

3-2. 방송 송출기능 안내

✚ 오디오 믹서로 세부 음량 조절 하기


오디오 믹서, 고급 설정을 통해 세부적으로 오디오 컨트롤할 수 있는 소스입니다.

1. 오디오 믹서

장면 소스에 반영된 오디오 믹서에서 음량을 조절할 수 있습니다.

[ ] 선택 시 음소거가 되며, 피크미터로 실시간 소리 체크가 가능 합니다.

[ ] 더보기를 선택하여 고급 오디오 설정에서 세부 음량을 조절해보세요.



'오디오 믹서'가 없어졌어요!

좌측 하단 [ ] 선택하시면 오디오 믹서가 노출됩니다.

2. 오디오 고급 설정

각각의 오디오 소스를 컨트롤 할 수 있습니다.

편집 시 트랙 기능을 통해 각 소리를 개별적으로 지정할 수 있습니다.

※ 트랙 1번이 방송에 송출되는 기본 트랙입니다.



- 모니터링 끔: 방송 송출 o, 스트리머 환경 x
- 모니터링 전용(출력 음소거): 방송 송출 x, 스트리머 환경 o
- 모니터링과 출력:방송 송출 o, 스트리머 환경 o

후원 알림이 두 번 재생되나요?

사용 중인 PC 사양과 오디오 환경에 따라 발생할 수 있습니다.


오디오 모니터링 설정 옵션을 확인해 주세요.

3-3. 방송 송출기능 안내

✚ 방송 송출하기

설정 완료 되셨으면 방송을 시작해보세요.


1. 방송 시작하기 & 녹화하기



방송 시작
LIVE 버튼으로 방송을 시작해보세요.

녹화시작
REC. 버튼을 눌러 원하는 지점에 다시보기를 생성해보세요.

2. 방송 종료 하기 & 녹화 정지하기




방송 종료
방송이 종료 됩니다.

녹화종료
녹화가 종료 됩니다.

방송 종료 대기 설정

방송이 중단되거나 종료된 경우, 설정된
대기 시간 내에 방송을 다시 시작하면 이전 방송을 이어서
진행할 수 있으며, 장치 변경도 가능합니다.




4. 기타


4-1. 스튜디오 모드

+ 생방송 도중 장면 전환

1 좌측 하단 '스튜디오 모드' [ ] 아이콘을 선택해 주세요.
활성화된 아이콘을 한 번 더 선택 시, 일반 모드로 전환됩니다.




2 스튜디오 모드 전환



4-2. SOOP AI

✚ SARSA, SAVYG AI 기능




Hey SARSA 방송 요약해 줘

스트리머와 유저의 매니저 역할을 하기 위해 다양한
기능을 제공하는 AI 서비스입니다.
프릭샷 플러스 하단에서 SARSA를 불러보고 선택해 보세요.

※SARSA의 경우 신청된 스트리머에게만 제공이 되고 있고
방송국에서 신청이 가능합니다.

자세히 보기 >



SAVYG 리액션 생성 AI

프릭샷 플러스 왼쪽 하단[ ] 버튼을 선택하여,
AI 리액션을 만들고 시그니처 풍선을 제작해 보세요.
SOOP에서만 만나볼 수 있는 AI 경험입니다.

자세히 보기 >

F.A.Q

F.A.Q

1. 게임 캡처가 되지 않는데 어떻게 해야 하나요 ?

→ 일부 게임은 관리자 권한으로 실행됩니다. 프릭샷 플러스가 일반 사용자 권한으로 실행될 경우 상위 권한 프로그램의 화면을 캡처할 수 없습니다.
따라서, 게임 캡처의 경우 프릭샷 플러스는 '관리자 권한' 실행을 권장 드립니다.

✅ **실행 방법 : 프릭샷 플러스 아이콘 마우스 우클릭 > '관리자 권한으로 실행' 선택**

2. 녹화 시 오디오 트랙을 분리해서 저장하고 싶습니다. 어떻게 해야할까요?

→ 생방송에서는 트랙 1번만 사용되며, 모든 소리가 합쳐져 전달됩니다. **녹화 편집을 위해서는 아래 2가지 설정이 모두 필요합니다.**

✅ **오디오 트랙 설정 방법**

STEP 1. 설정 > 녹화 탭 > Advanced
STEP 2. 오디오 트랙 1~6번 트랙 모두 체크

✅ **오디오 믹서 설정 방법**

STEP 1. 오디오 믹서 블록에서 [⋮] 선택 > '고급 오디오 속성'
STEP 2. 모든 오디오 소스에 대해 '트랙1' 체크 (트랙1은 기본 트랙임으로, 미체크 시 해당 오디오 소스는 방송 송출되지 않습니다.)
STEP 3. 분리하고 싶은 특정 오디오 소스 트랙에 체크
예시) 마이크 음성은 트랙3, 노래 사운드는 트랙 5에 체크

F.A.Q

3. 방송 제목이 바뀌었어요.

→ 외부장치방송과 동기화되어 있어, 이전에 방송한 내용으로 변경될 수 있어요.
제목이 바뀌었다면 외부 장치 방송을 확인해 보세요.

[외부 장치 설정 경로]
설정 > 송출 > 프로필 우측 [⚙]설정

4. 오디오 믹서, 장면 소스 리스트가 사라졌어요! 어떻게 다시 재실행 할 수 있을까요?

→ 좌측 하단 메뉴 [🎧오디오 믹서] [☰ 장면소스 리스트] 를 선택하면 다시 블록이 노출 됩니다.

5. 오디오 믹서에서 소스 순서를 바꾸고 싶어요!


→ [오디오 믹서 순서 변경 방법]
✅ 소스 이름 변경
1. 번호 활용 : 각 소스 이름 앞에 순서를 나타내는 번호를 붙여 정렬 순서를 조정할 수 있습니다.

2. 특수 문자 활용 : 특정 채널을 맨 위로 올리고 싶다면, 소스 이름 앞에 특수 문자를 추가하여 정렬 순서를 조정할 수 있습니다.
ex)) !마이크, @데스크탑 오디오, #전자비서 소스 등

F.A.Q

6. 화면전환 효과(스팅어)는 어디서 설정하나요?

→ ✅ 장면 소스 리스트에서 [⋮]를 클릭하면 하단에 '장면 전환 효과' 메뉴가 표시됩니다.
장면 전환에서 +를 통해 '서서히 사라지기', '자르기' 등 다양한 전환 효과를 선택할 수 있으며, 더 자연스럽고 매끄러운 화면 전환이 가능합니다




7. 브라우저 소스 화면에서 클릭해도 아무 반응이 없어요!

→ 브라우저 소스는 기본적으로 마우스 클릭이 비활성화된 상태로 표시됩니다. 화면을 클릭하고 싶다면, 다음과 같이 설정해 주세요

✅ **STEP 1.** 브라우저 소스 화면에서 마우스 우클릭 → '상호 작용' 메뉴 선택

✅ **STEP 2.** 이후 열리는 상호 작용 창에서 클릭 및 입력으로 원하는 화면으로 이동할 수 있습니다.



더 궁금한 내용은 프릭샷 플러스 채널에 '질문 & 의견' 을 통해 남겨주세요!
https://ch.sooplive.co.kr/afstudio

SOOP

감사합니다.

프릭샷 플러스 가이드